


TUTORIAL
PANEL "TOSCANA"



Descargar pdf.

(116,5 X 71,5 cm.)
(46" X 28 1/4")

Panel "TOSCANA"
(realizado con la técnica de aplicación a punto escondido)



Medidas: (ancho x alto)
46" X 28 ¼ " (116,5 X 71,5 cm.)

Nivel de dificultad: Media. Se puede aplicar a mano o a máquina

Material necesario:


- 1 panel impreso Toscana..
- 1 m. tela negra ancho 110 cm.
- 65 cm. entretela para aplicaciones adhesiva de 1 cara.
- Hilo y agujas de aplicación.
- Barra de pegamento para aplicar.
- 80 cm. tela trasera ancho 150 cm. (trasera y vivo) .
- 80 cm. de buata 80/20.
- ANEXO: Patrones piezas forjado y pieza para redondear la parte superior de la ventana.

Para una correcta ejecución, seguir paso a paso las indicaciones en el orden planteado.

1. **Panel.** Cortar márgenes blancos y después ajustar el panel a 60 x 107 cm.



2. Del metro de tela negra, cortar 40 cm. x 110 cm. y reservarlo para el marco final.
3. Cortar las piezas necesarias de entretela y tela negra indicadas en el diagrama siguiente.



4. **Entretela y tela negra:**

Pieza **A** cortar 1 entretela 45 x 2'5 cm., cortar 1 tela de 46 x 4 cm.

Pieza **A1** cortar 1 entretela 3'5 x 2'5 cm., cortar 1 tela de 4'5 x 4 cm.

Piezas **B** cortar 2 entretelas 41'5 x 1'5 cm., cortar 2 telas de 42'5 x 3 cm.

Piezas **C** cortar 2 entretelas 38 x 1'5 cm., cortar 2 telas de 39 x 3 cm.

Piezas **D** cortar 2 entretelas 35 x 1'5 cm., cortar 2 telas de 36 x 3 cm.

Piezas **E** cortar 2 entretelas 33 x 1'5 cm., cortar 2 telas de 34 x 3 cm.

Piezas **J** cortar 8 entretelas 3'5 x 1'5 cm., cortar 8 telas de 4'5 x 3 cm.

Piezas **F** cortar 2 entretelas 61 x 2 cm., cortar 2 telas de 62 x 3'5 cm.

(*) Piezas **I** cortar 2 entretelas 33 x 2'5 cm., cortar 2 telas de 34 x 3 cm.

Piezas **G (rombo)** cortar 18 entretelas aplicando patrón anexo, cortar 18 telas con un margen adicional de 1/2 cm. por todo alrededor.

Pieza **H (círculo)** cortar 1 entretela aplicando patrón anexo, cortar 1 tela margen adicional de 1/2 cm. por todo alrededor.

5. **Preparar las piezas para aplicar.** Planchar cada entretela con su tela aparejada por el revés de la tela y bien centrada. Aplicar por el revés la cola de barra y entornar. En el caso de las tiras no entornar los extremos sólo los laterales. En el caso de los rombos y del círculo entornar todo alrededor.

6. Posicionar en el panel las piezas, empezando por las piezas verticales pequeñas. Posicionar primero la pieza A1 justo en el centro (30 cm. desde cada extremo. Centrar la pieza y aplicar. Seguidamente por cada lado marcar 4 señales en ambos lados a 6 cm. donde se situarán las piezas **J** bien centradas y se irán aplicando con puntada escondida. Ir posicionando y aplicando de abajo a arriba tal y como se muestra en el diagrama anterior. Cuando se llegue a las piezas **I** (la parte superior) darle la inclinación a cada una de las 2 piezas uniéndolas por el centro.



7. Cortar 1 pieza redondeada (patrón en el anexo) del derecho y otra efecto espejo de entretela. Cortar también la tela con un margen alrededor en la parte curva. Preparar la pieza entornando la parte curva con barra de cola. Y situar en cada extremo superior. Aplicar a punto escondido la parte curva.

8. Finalmente recortar las partes sobrantes de las piezas que sobresalen.
9. **Marco.** De la tela negra reservada, cortar 2 tiras de 8'5 cm. de ancho x el largo que tenga cada lateral. Coser-las en cada lateral a ras de pata (0'75 cm.). Planchar costura hacia el lado negro de la tela.
Cortar 2 tiras más de 8'5 cm. de ancho x el largo que tenga la parte superior e inferior de la pieza. Coser-las en en cada extremo a ras de pata (0'75 cm.). Planchar costura hacia el lado negro de la tela. El TOP ya está terminado.



10. Preparar la pieza para acolchar a gusto.

ANEXO (PATRONES)

